


SPrint - Verbindung herstellen mit einem MacBook



Um Ihren Desktop auf dem Präsentationsbildschirm anzeigen zu lassen benötigen Sie die Software RealVNC. Hiermit können Sie eine Verbindung zwischen Ihrem MacBook und SPrint herstellen, um z.B. ein Text-Dokument oder eine Präsentation zu bearbeiten. Dies geht nicht mit dem iPad oder iPhone.

1. Download

Laden Sie das Programm *RealVNC* von folgender Website herunter:

<http://realvnc.com/download/vnc/>




Mac OS X					
	VNC for Mac OS X 10.5 and later	PKG	Universal	5.2.2	Download
	VNC for Mac OS X 10.4 only	DMG	Universal	5.2.2	Download

Lizenzschlüssel anfordern


Die Lizenz für den Privatgebrauch ist frei. Sie müssen lediglich eine gültige E-Mailadresse angeben um einen Lizenzschlüssel für den VNC Server zu erhalten.

a) Klicken Sie auf den grünen **License** Button.



b) Nun haben Sie die Möglichkeit die Version auszuwählen.


Die freie Version ist ausreichend.



Klicken Sie in der Spalte **Free** auf den grünen **Try** Button.

Füllen Sie nun die Pflichtfelder (mit einem * gekennzeichnet) des Formulars aus, wählen Sie den Listeneintrag **Free license only, without premium features** und bestätigen Sie anschließend den Vorgang mit **Continue**.

In Kürze wird Ihnen der Lizenzschlüssel per eMail übermittelt.



2. Installation des Programms


Folgen Sie den Installationsanweisungen und installieren Sie das Programm nach den **Standardvorgaben**.



Sowohl die Programmverknüpfungen für den VNC Server als auch für den VNC Viewer werden automatisch erstellt.

3. Starten des Programms

- Starten** Sie das Programm direkt über die **Menüleiste** am oberen Bildschirmrand.
- Tragen Sie nun den **Hostnamen** (z.B. lb01.ulb.uni-bonn.de/palma) des Arbeitsplatzes ein, an dem Sie sich gerade befinden.



Für den Verbindungsaufbau drücken Sie bitte auf den Button **Verbinden**.

ACHTUNG: Um Datenmissbrauch zu verhindern, müssen Sie sich im Anschluss an Ihre Sitzung **abmelden** und die VNC Verbindung **trennen**.

4. Bekannte Probleme


Sie können keine Verbindung herstellen, trotz Standardinstallation (Fehlermeldung: Bad Port, o.ä.)!

Prüfen Sie Ihre Konfiguration und führen Sie folgende Schritte aus:

a. Öffnen Sie die VNC Server Konfiguration und wählen Sie **Options**



Es öffnet sich das Fenster "VNC Server Options". Prüfen Sie, dass der Punkt "VNC-Verbindungen über TCP zulassen" deaktiviert ist. Bestätigen Sie den Dialog und schließen Sie das Fenster



b. Öffnen Sie die **Systemeinstellungen** und wählen Sie dort **Freigaben**.

Es öffnet sich das Fenster "Freigaben". Bitte prüfen Sie, dass **kein** Haken bei Entfernte Verwaltung gesetzt ist.

